Description des entités chimiques

I Lewis :

- **Liaison covalente :** C'est la liaison entre deux atomes par deux électrons de valence.
- **Règle de l'octet :** L'association des atomes se fait par liaisons covalentes de façon à ce que chacun des atomes acquière une couche électronique externe identique à celle du gaz noble de la même période.
- **Charge formelle :** (X) (M+)

$$\text{Charge formelle} = N_{e^-\text{ valence (atome isolé)}} - N_{e^-\text{ en propre dans la molécule.}}$$

- **Écarts à la règle de l'octet :**
  - → Manque de doublet d'e^- : composé électrodéficient (BH_3)
  - → Excès : composé hypervalent (PCl_5)
- **Comment écrire la formule de Lewis :**

(1) L'atome centrale est généralement le moins électronégatif. Rappeler cette notion d'électronégativité ↑ → tableau périodique.

(2) Compter le nbre total d'électrons de valence de l'édifice : (Exemple, CO_2 : $N_{e^-\text{ tot}} = N_{e^-,C} + 2N_{e^-,O}$
$= 4 + 2 \times 6$
$= 16$.)

- Si $N_{e^-,\text{tot}} = 0$ [2] : nombre de doublets $= \frac{N_{e^-,\text{tot}}}{2}$.
- Si $N_{e^-,\text{tot}} = 1$ [2], nbre de doublets est $\frac{(N_{e^-,\text{tot}} - 1)}{2}$.

(3) Écrire les dispositions logiques des atomes. Exemple CO_2 :

O C O. ← moins électronégatif

(4) Placer un doublet liant entre chaque couple d'atomes voisins.

O : C : O

(5) Compléter l'octet pour chaque atome en plaçant des doublets électroniques restants :

~~car il faut ici introduire~~

Li Ti On commence par les ~~liaisons multiples puis~~ doublet non-liants des autres atomes autres que l'atome central, puis l'atome centrale

(6) On calcule la charge formelle de chaque atome et on choisit la configuration minimisant les charges formelles.

- **mésomérie :** c'est lorsque l'une édifice peut être représentée par plusieurs schémas de Lewis. (comme O_3)

II La géométrie de la molécule et la méthode VSEPR :

- **Principe de VSEPR :**
  - → Les doublets électroniques s'orientent de manière à être les plus éloignés les uns des autres (répulsion minimale).